


PRX126215 - Parâmetros de Geração de Chassi

O **PRX126215** reúne as configurações usadas pelas empresas que fabricam veículos e implementos (carretas, semirreboques, carrocerias etc.) e precisam controlar o **número do chassi** dos produtos vendidos.

Além da regra de geração do chassi, é neste programa que se define **quais informações do produto aparecem na descrição do item do DANFE**, como Marca, Modelo, Tara, Cor, Ano de Fabricação e **Finame**.

Onde encontrar

Menu **Comercial** → **Faturamento** → **Configurações** → **(PRX126215) Parâmetros de geração do chassi**.



O que a tela contém

A tela tem três áreas:

Área	Para que serve
Fórmula do Chassi e Ano Modelo x Caracter Chassi	Definem como o número do chassi é montado. A tabela relaciona cada ano-modelo à letra que o representa no chassi (ex.: 2026 = T).

Área	Para que serve
Apresentação Características DANFE	Define quais características do produto saem impressas na descrição do item do DANFE, e em que ordem. Tem duas abas: Padrão VIN e Padrão NIEV .
Simulação do Chassi	Permite informar um pedido de venda e ver como ficariam os números de chassi dos itens, sem gravar nada. Serve para conferir a fórmula.

As áreas aparecem como abas na parte de baixo da tela (**Apresentação Características DANFE** e **Simulação do Chassi**).

Mostrar informações do veículo no DANFE (ex.: Finame)

1. Pré-requisitos

Para que as características saiam no DANFE, três coisas precisam estar certas:

1. **A característica precisa existir no cadastro.** Ela é cadastrada no **Cadastro de Características (PRX033016)**. Exemplo: uma característica com a descrição "FINAME".
2. **O tipo de operação do pedido precisa gerar chassi.** No **Cadastro de Tipo de Operação (PRX124115)**, o campo **Chassi** deve estar como **Padrão VIN** ou **Padrão NIEV**. Com **Não Gerar**, nada desta configuração sai no DANFE.
3. **O item do pedido precisa ter a característica preenchida.** O valor é informado no orçamento do item, na área **Características** do **Orçamento de Itens sob Projeto (PRX123915)**. Exemplo: FINAME = 2650076.

2. Configurar no PRX126215

1. Abra o PRX126215 e clique na aba **Apresentação Características DANFE**, na parte de baixo da tela.
2. Escolha a aba do padrão usado pelo tipo de operação: **Padrão VIN** ou **Padrão NIEV**. Se o cliente usa os dois padrões, configure as duas abas.
3. Clique em **"Clique aqui para adicionar um novo registro"** ou no botão verde +, no rodapé da lista.
4. Na coluna **Característica**, selecione a característica desejada (ex.: FINAME).
5. Repita para cada informação que deve sair no DANFE.
6. Clique em **Gravar** (ícone de disquete, no canto superior esquerdo) e confirme a mensagem *"Confirma a gravação dos parâmetros?"*. Ao final aparece *"Parâmetros gravados com sucesso!"*.

Para **retirar** uma característica, selecione a linha e clique no botão vermelho - no rodapé da lista. Depois grave.

3. Como fica no DANFE

Cada característica configurada vira uma linha na **descrição do produto** do DANFE, logo abaixo do

nome do produto, no formato:

NOME DA CARACTERÍSTICA:valor

Exemplo de um semirreboque com o Padrão VIN configurado:

DESCRICA0:

MARCA:

MODELO:

TARA(KFG):

ANO MODELO:

FINAME:2650076

Chassi: 9A9XXXXXXXXXXXXXX

The screenshot displays a software window titled 'Processo DANFE - Configuração de Parâmetros - Visualização de Dados - Processo DANFE'. It shows a form for generating a DANFE. The form includes fields for 'Dados do Veículo', 'Dados do Proprietário', and a table of 'Características'. A red box highlights the 'Chassi' field, which contains the value '9A9XXXXXXXXXXXXXX'.

Regras importantes

- **Ordem:** as linhas saem no DANFE na mesma ordem da lista. Uma característica nova entra no fim. Para mudar a ordem, retire e inclua de novo na posição desejada. Clicar no título da coluna ordena a lista em ordem alfabética, e essa nova ordem passa a valer ao gravar.
- **Nome em maiúsculas:** o nome da característica sai sempre em letras maiúsculas, como está na descrição do cadastro de características.
- **Característica sem valor não aparece:** se o item do pedido não tiver valor para uma característica, a linha dela é omitida. Não sai linha em branco.
- **Última linha automática:** depois das características, o sistema acrescenta sozinho o número do chassi do item: **"Chassi: ..."** no Padrão VIN ou **"COD NIEV: ..."** no Padrão NIEV. Não é preciso configurar.
- **Cada padrão tem a sua lista:** pedidos com tipo de operação **Padrão VIN** usam a aba **Padrão VIN**, e pedidos **Padrão NIEV** usam a aba **Padrão NIEV**.
- **A mesma característica não pode ser incluída duas vezes** na lista, e toda linha precisa ter

uma característica selecionada.

- **Somente no DANFE:** as características aparecem na impressão do DANFE. Elas **não** são enviadas no XML da NF-e (a descrição do produto no XML continua sendo só o nome do produto). Se o cliente precisar da informação dentro do XML, aí sim é caso de análise de desenvolvimento.

From:

<https://prosyst.com.br/wiki/> - Prosyst - Documentação

Permanent link:

<https://prosyst.com.br/wiki/enduser/erp/comercial/faturamento/prx126215>

Last update: 2026/10/05 20:35

