


Configuração de Parâmetros

Visão Geral

A tela de **Configurações** centraliza os parâmetros que controlam:

- Permissões de edição;
- Comportamento da importação automática;
- Controle do tipo de movimento;
- Regras por fórmula para ignorar registros durante a importação.



Parâmetros Gerais

A tela possui campos de seleção que determinam regras de uso e validação:

- **Permite inserir registros manuais:** Habilita a inclusão manual de registros nas grids. Quando desmarcado, o programa bloqueia a criação de novas linhas e mantém as grids em modo de consulta.
- **Permite saldos manuais:** Permite que o usuário informe saldos manualmente (quando aplicável). Quando desmarcado, os saldos serão gerados pelo processo automático.
- **Controle de movimento por tipo do movimento:** Quando marcado, o sistema passa a controlar as movimentações por Tipo de Movimento, tornando-o obrigatório quando o registro for de movimento. Nesse cenário, o indicador de Entrada/Saída tende a ser determinado a partir do Tipo de Movimento (ex.: conforme a configuração do movimento).
- **Importação de movimentos deve reprocessar alterações manuais:** Define se a importação pode recalcular/substituir registros que tenham sido alterados manualmente. Quando desmarcado, registros com alteração manual tendem a ser preservados, evitando

sobrescrita durante importações.

□ Tipo do Movimento

Neste grupo é configurado um parâmetro específico:

- **Apontamento Horas:** Campo para seleção do **Tipo de Movimento** que será utilizado para registros de **Apontamento de Horas**. Este parâmetro padroniza o tipo aplicado aos apontamentos, garantindo consistência nas regras de cálculo e apresentação dos movimentos.

□ Regras para Ignorar na Importação

Este grupo contém **campos de fórmula** usados como critérios para **ignorar registros durante a importação**. Cada campo representa uma categoria de registros importados:

- **Estoque:** Fórmula para decidir quando um registro de movimentação de estoque deve ser ignorado.
- **Ordem de Produção:** Fórmula para decidir quando um registro de movimentação vinculada à OP deve ser ignorado.
- **Apontamento Horas:** Fórmula para decidir quando um registro de apontamento de horas deve ser ignorado.

Quando a condição definida em uma fórmula for atendida, o registro correspondente **não é importado** para o mês/competência em processamento. As fórmulas são avaliadas com base nos campos do registro de custo (ex.: valor unitário, quantidade, tipo de registro, etc.), permitindo personalização das regras conforme a necessidade do cliente.

From:
<https://prosyst.com.br/wiki/> - Prosyst - Documentação

Permanent link:
<https://prosyst.com.br/wiki/enduser/erp/controladoria/contabilidade/fechamentocusto/configuracao>

Last update: 2026/01/29 20:02

